HƯỚNG DẪN

Cài Đặt Bkav Endpoint 15 Client

MỤC LỤC

1 Mục đích 3
2 Tài liệu tham chiếu 3
3 Định nghĩa và từ viết tắt 3
4 Hướng dẫn tải, cài đặt và đăng ký Bkav Endpoint 3
4.1 Tải file Bkav Endpoint Client 3
4.2 Cài đặt Bkav Endpoint Client 3
4.3 Đăng ký bản quyền Bkav Endpoint 8

1 Mục đích

- Hướng dẫn cài đặt và đăng ký phần mềm Bkav Endpoint 15

2 Tài liệu tham chiếu

- Hướng dẫn cài đặt Bkav Endpoint 15

3 Định nghĩa và từ viết tắt

- Không có từ viết tắt

4 Hướng dẫn tải, cài đặt và đăng ký Bkav Endpoint


4.1 Tải bộ cài Bkav Endpoint Client online

- Tải xuống Bkav Endpoint Client theo link: http://bkav.com.vn/bkavent Mật khẩu giải nén bộ cài: **Bkav@2018** (Link bộ cài Bkav Endpoint online setup) tương thích cho cả hệ điều hành Windows 32 bit và 64 bit).


  ***Lưu ý**: Trước khi cài đặt Bkav Endpoint Client, cần gỡ bỏ các phần mềm diệt virus khác trên máy tính để tránh xung đột gây treo hệ thống, ảnh hưởng đến quá trình và hiệu quả xử lý virus*.

4.2 Cài đặt Bkav Endpoint Client

- Sau khi đã tải về phiên bản **Bkav Endpoint** cho máy tính, giải nén chạy bộ cài




- Tải bộ cài đặt xong sẽ hiển thị thông báo **Khởi tạo môi trường…**




- Giao diện cài đặt hiện ra, bấm **Tiếp tục**



- Sau đó bấm **Cài đặt**




- Khi cài đặt xong, Bkav sẽ đưa thông báo cần khởi động lại máy tính, bấm **Nhắc lại sau 15 phút**




4.3 Đăng ký bản quyền Bkav Endpoint


- Tiến hành mở phần mềm **Bkav Endpoint 15** trên màn hình, trên giao diện phần mềm bấm chọn **Bản quyền**



- Trên giao diện **Bản quyền**, bấm vào nút **Đăng ký**



- Giao diện đăng ký bản quyền hiện lên




- Nhập thông tin vào các ô có dấu **(*)**
  - Tên người sử dụng: Nhập tên người sử dụng máy
  - Số điện thoại: Nhập số điện thoại người dùng máy
  - Email: Nhập email người sử dụng máy
  - Tên máy chủ: Nhập IP, domain của máy chủ Bkav Endpoint Server sau đó bấm **Đồng ý** để đăng ký



(Ảnh minh họa)


Sau khi nhập đầy đủ thông tin nhấn **Đồng ý** sẽ hiện thị ra ô **Nhập mật khẩu**. Nhập mật khẩu tương ứng với đơn vị triển khai (chi tiết trong file đính kèm)




- Hộp thoại **nhập mật khẩu đăng kí** hiện lên, nhập mật khẩu được cấp cho mỗi nhóm, đơn vị rồi bấm **Đồng ý**




- Sau khi đăng kí thành công sẽ có hộp thoại thông báo **Chúc mừng bạn đăng ký thành công**, nếu không hiện thông báo thì trước đó đã nhập sai mật khẩu.
- Sau khi đăng ký bản quyền xong tiếp tục bấm vào **Tìm bản mới**



- Sau khi có thông báo **Đã cập nhật phiên bản mới nhất**, quá trình đăng kí bản quyền và cập nhật **Bkav Endpoint 15** thành công.



- Sau khi cập nhật bản mới nhất, phần mềm sẽ hiển thị hộp thoại yêu cầu khởi động lại máy để hoàn tất quá trình cài đặt. Sau khi tắt các chương trình và lưu dữ liệu trên máy chọn **Khởi động lại** để hoàn tất quá trình cài đặt phần mềm.


Bkav
Endpoint 15
Công cụ
Tường lửa
Website
English
Thông tin bản quyền sử dụng
Tên khách hàng: ADE test
Công ty: AMC
Điện thoại: 0123456789
Email: abc@gmail.co
Client ID: 1
Group: All Clients
Thông tin phiên b
Definition version: 6510
Engine version: 6.3.6
Pattern codes: 33.9
Kết nối tới máy chủ Bkav Endpoint
Lưu ý
Sử dụng Bkav Endpoint có bản quyền để có đủ tính năng ưu việt và hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp từ các chuyên gia.
Bkav Endpoint Security
Bạn cần phải khởi động lại máy tính để hoàn tất quá trình cài đặt!
Lưu ý: Bạn hãy đóng các ứng dụng khác trước khi khởi động lại.
Nhắc lại sau 15 phút
Khởi động lại
Quét
Tùy chọn
Nhật ký
Bản quyền
Trợ giúp
01/10/2020 Internet Security AI 2020